

Serv-U 安装和配置

(v0.2.1)

1、选择合适的 Serv-U 版本安装，建议使用 6.2.*。为 Serv-U 设置单独的组和用户运行服务，我们假设设置的组为 FTP_PWG，用户为 IUSER_FTP，Serv-U 的安装目录为 D:\Serv-U。我们要为 IUSER_FTP 设置比较复杂的密码。并在“管理工具”→“本地安全策略”→“本地策略”→“用户权限分配”→“作为服务登录”里面添加 IUSER_FTP。

2、Serv-U 安装过程中，最好采用注册表保存配置的方式。

3、对 Serv-U 安装目录所在磁盘根目录 (D:) 设置 FTP_PWG 组“遍历文件夹/运行文件”，“列出文件夹/读取数据”，“读取属性”，“读取扩展属性”4 项权限，并选中“只应用于该文件夹”选项。对 D:\Serv-U 文件夹设置 FTP_PWG 完全控制的权限。

4、第一次启动 ServUAdmin 的时候，必须在《localserver》设置管理员密码。

5、按照现在国家相关规定，服务器上必须保存两个月的日志，因此需要设置 FTP 日志：Serv-UAdmin→LocalServer→Domains→LocalDomain→Settings→Logging 选项里面设置。Logging 选择 屏幕 (Screen) 和文件 (file) 的全部选项以及调试 (debug) 部分的第一个选项。假设保存日志的目录是 E:\ftpllog，那设置日志保存位置为 E:\ftpllog\ftpllog-%Y%N%D.log，Automatically rotate log file 选择 Daily。添加日志文件夹 E:\ftpllog 用户 FTP_WPG 对文件夹和文件有可写权限，对日志文件夹有列举目录的权限，此处不可遗忘 (重要)。

6、在全局设置中：

General 选上 Block users who connect more then 10 times within 30 seconds for 5 minutes。

Advanced→PASV port range 设置被动端口范围，如果服务器上有防火墙，或者设置了 TCP/IP 筛选，那这些端口必须要开放。选上 Send keep-alives。

6、在 LocalDomain 的 Setting 中：

Advanced 中加上 Allow passive mode data transfers 这个很重要。

7、对具体 FTP 用户需要使用的到 FTP 文件夹所在磁盘需要设置 FTP_PWG 组“遍历文件夹/运行文件”，“列出文件夹/读取数据”，“读取属性”，“读取扩展属性”4 项权限，并选中“只应用于该文件夹”选项。对文件夹设置 FTP_PWG 组的完全控制权限。这个根据具体设置来配置。

8、把注册表项[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Cat Soft] 添加 IUSER_FTP 用户设置权限为只读。